

Bolig i snøen: Kantgrop

Trond Augestad & Jannicke Høyem

universitetslektorer/førstelektorstipendiater

Februar 2012



Velg en snøkant som er ca 2 meter høy.
(Minst 1,5 m, maks 5 m)

2

Bruk søkestang og sjekk snømengde.

Mål opp startgrøfta:
2,5 meter lang,
skulder/hoftebredde,
skulderhøyde.

Grav inn i kanten fra fronten.
Kast snø ut og ned.



3



2 meter mellom kantgrope.

4

Lag borommet med sag.
Begynn omtrent en håndsbredde under øverste kant.
Sagen vinkles slik at samme vinkel kan holdes helt til bunnen.
Bredde i bunnen \approx 2 liggeunderlag



5

Sag ut blokker.
Blokkene skal være lange nok til å dekke bredden av startgrøfta.
To blokker sages ut ved siden av hverandre i grøftens lengde.
Blokkene skal bli tak.



6

Boromet har flatt gulv og skrå/konvekse vegger. Bruk spade til å skave løs snø vekk fra vegger og gulv.



Blokkene som blir skåret ut i boromet legges på kanten. Når boromet er ferdig, legges blokkene over startgrøfta som tak.



Dekk startgrøften med blokker.



Kast løs snø over blokkene. Tett alle hull. Sett inn ett stearinlys når det er mørkt, og kast over mer snø på taket der hvor lyset skinner gjennom.



Inngang:
Legg blokker i forlengelsen av taket og videre nedover kanten. Lag trappetrinn å hvile blokkene på.

Bygg varmelås: nederste blokk i inngangen lavere enn gulvet i kantgroppa.



Lag hyller i hodeenden til stearinlys og oppbevaring. God opplevelse!

